


# Cloning tutorial

**So klonen Sie Ihre frühere Festplatte (HDD oder SSD) auf die interne EMTEC Internal SSD X1501**



Wir empfehlen die Verwendung der kostenlosen Software “ MacriumReflect7 Free Edition“



# I. Anforderungen vor dem Klonen der internen Festplatten


## 1) Sie benötigen einen SATA-zu-USB-Adapter:

- Mit diesem Adapter wird die SSD X150 an den USB-Port des Computers angeschlossen, auf dem sich die zu klonende Festplatte befindet.



## 2) Stellen Sie sicher, dass die Kapazität der SSD für das Klonen ausreicht :

- Wenn die Kapazität des Originaldatenträgers im Computer größer als die des SSD X150 ist, müssen Sie sicherstellen, dass der auf dem Originaldatenträger verwendete Speicherplatz geringer ist, als die Kapazität des SSD X150.
- Siehe in den Eigenschaften der Platte. ( Screenshot unten)



- Wenn der Speicherplatz auf der Originalfestplatte größer ist als die Kapazität der SSD X150, muss auf der Originalfestplatte Speicherplatz freigegeben werden, indem eine ausreichende Menge an Daten auf ein anderes Medium verschoben wird: USB-Festplatte, DVD-R, Cloud (DRIVE) , DROPBOX, ...).

## II. Klonen der Originalfestplatte

Stellen Sie vor dem Klonen der Festplatte Ihres Computers auf die SSD X150 sicher, dass alle wichtigen Daten gesichert wurden.


### 1. Installieren Sie die Software MacriumReflect7 Free Edition

Sie finden diese Software auf folgender Website: <https://www.macrium.com/reflectfree>


Bei Schwierigkeiten während der Installation der Software, verweisen wir auf die Installationsprozedur am Ende dieses Tutorials.

### 2. Verbinden Sie die SSD X150 über den SATA / USB-Adapter mit dem USB-Anschluss des Computers


### 3. Starten Sie die MacriumReflect-Software und klicken Sie auf das Festplattensymbol, das Sie klonen möchten




#### 4) Klicken Sie auf « Clone this disk » (Festplatte klonen)




#### 5) Klicken Sie auf « Select a disk to clone to » (Wählen Sie eine Festplatte aus, auf die geklont werden soll)




## 6) Klicken Sie auf [00000000] SATA SSD



## 7) Klicken Sie auf « Copy selected partitions » (Ausgewählte Partitionen kopieren)




## 8) Wählen Sie die Hauptpartition aus (Primary = Primär)




## 9) Klicken Sie auf das Ende der Partition und ziehen Sie den Schieberegler, um die Größe der Hauptpartition (Primary / Primär) zu ändern. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK


- (Bewegen Sie den Cursor nach rechts, um die Größe der Partition zu optimieren, indem Sie den freien Speicherplatz der SSD verwenden.)



10) Klicken Sie auf „Finish / Fertig stellen“ am unteren Bildschirmrand, um das Klonen zu starten




11) Klicken Sie auf OK



12) Warten Sie auf das Ende des Klonens

- Die Klonzeit hängt sehr stark von der zu klonenden Datenmenge und der Kopiergeschwindigkeit des Computers ab (einige Minuten bis einige Stunden)




### III. Installationsverfahren von MacriumReflect

- 1) Besuchen Sie die Webseite <https://www.macrium.com/reflectfree> und klicken Sie auf « Home use »



- 2) Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf " Continue / Weiter".



### 3) Cliquez Sie auf den ersten Link in der E-Mail-Registrierung der Macrium-Software, die Sie erhalten haben.

Nous vous remercions de votre intérêt pour Macrium Reflect.

Votre code d'enregistrement est: 1D8C-USUW

Pour compléter votre inscription et commencer le téléchargement, s'il vous plaît cliquer sur le lien suivant.

<https://www.macrium.com/download/VerifySoftware?id=1D8C-USUW&type=h&edition=5&download=y>

Votre code d'enregistrement est jumelé à votre adresse e-mail. Utilisez copier-coller pour entrer si vous êtes invité dans la page d'inscription de l'installateur.

Nous espérons que vous trouverez notre logiciel utile.

L'équipe Macrium

A tout moment, vous pouvez vous désabonner ou mettre à jour vos options de communication ici.

<https://www.macrium.com/consent?id=1D8C-USUW>

S'il vous plaît lire sur la façon dont nous protégeons votre vie privée ici.


<https://www.macrium.com/terms-and-privacy-statement>

### 4) Cliquez Sie auf « Save or Download file / Datei speichern oder herunterladen »




[Buy Now](#) [Products](#) [Support](#) [Partners](#) [About](#) [Contact](#)

## Macrium Reflect



### 5) Cliquez Sie im Download auf RedfectDLHF.exe, um die Installation zu starten



6) Klicken Sie auf "Download" und dann unten im Fenster auf „NEXT / Weiter“

Macrium Reflect Download Agent

Select Installation Package

Select Macrium Reflect software to download

Choose Edition Free

Or enter license key

Download Location & Options

The most appropriate install package will be downloaded for your computer. Click Options to select additional components for subsequent offline installs.

Save to folder:

Run installer directly after downloading Options

Registration Information

Name N/A

Company Name N/A

Download Information

Selected Download: Reflect Installer Only

0MB of 0MB ( 0% ) Pause

Help Download Close

7) Bevor Sie jetzt auf „NEXT / Weiter“ drücken, deaktivieren Sie zuerst das Kontrollkästchen „Register this installation...“.

Macrium Reflect Free Edition v7.2.4063 64 bit Setup

**Registration**

Register your free copy of Macrium Reflect

**Reflect 7**

Register this installation of Macrium Reflect ?

Email address

Registration Code  Get My Code

If you do not have a Registration code, click 'Get My Code' and an email will be sent with instructions

Your details will only be used in regard to Macrium products. You can unsubscribe at any time. For details visit [www.macrium.com/privacy](http://www.macrium.com/privacy)

< Back Next > Cancel